

訊連科技

威力酷燒

使用手冊

版權暨免責聲明

訊連科技保留所有權利。未經訊連科技書面同意，本著作物之任何部分均不得轉載、拷貝、儲存或傳送。

依據相關法令之規定，《威力酷燒》係以「現狀」方式提供，不附任何明示或暗示保證，其中包括但不限於任何資訊、服務，或任何《威力酷燒》提供或與其關聯產品之可售性或符合特定用途之保證。

使用者若開始使用本軟體，即表示同意訊連公司對於因使用本軟體或所附材料所導致的任何直接或間接損失一概免責。

本合約所列相關條款以中華民國法令為準據。

《威力酷燒》係一註冊商標，連同此間所提及供識別之用的公司名稱與產品名稱，皆分別專屬於其擁有者。

國際總部

郵寄地址	訊連科技股份有限公司 台北縣新店市民權路 100 號 15 樓。
網站	www.cyberlink.com.tw
電話	886-2-8667-1298
傳真	886-2-8667-1300

Copyright © 1999-2005 CyberLink Corporation. All rights reserved.

目錄

1

簡介	1
歡迎使用《威力酷燒》	2
《威力酷燒》程式	3
《威力酷燒》Express 模式	3
Power2Go 模式	6
光碟容量列	10
註冊軟體	11
CD-Key 啟動	11
最新功能	13
支援的檔案和光碟類型	14
系統需求	14

2

燒錄	15
燒錄光碟的準備工作	16
喜好設定	16
設定選項	18
燒錄光碟	28
多區段光碟	28
燒錄資料光碟	29
燒錄音樂光碟	33
燒錄影片 / 相片光碟	37
燒錄混合光碟	43
複製光碟	49

3

光碟工具	51
從光碟映像檔燒錄光碟	52
儲存成光碟映像檔	53
抹除光碟	54
音樂轉錄	55
轉換音樂檔案	57

附錄	59
技術支援	60

網站技術支援	60
傳真技術支援	60
電話技術支援	61
光碟類型	62
CD 的類型	63
DVD 的類型	64
藍光光碟	66

索引	67
-----------------	-----------

第 1 章：

簡介

本章將介紹訊連科技的《威力酷燒》程式。首先將說明程式的功能，接著再解釋《威力酷燒》的兩種燒錄模式，也就是 Power2Go 模式和 Power2Go Express 模式。最後會列出建議的最低系統需求。

本章包含以下章節：

- 第 2 頁的「歡迎使用《威力酷燒》」
- 第 3 頁的「《威力酷燒》程式」
- 第 11 頁的「註冊軟體」
- 第 13 頁的「最新功能」
- 第 14 頁的「支援的檔案和光碟類型」
- 第 14 頁的「系統需求」

歡迎使用 《威力酷燒》

歡迎成為訊連科技數位影像工具家族的一員！訊連科技的 Power2Go 是光碟燒錄程式。不論是要燒錄由訊連科技的影片編製軟體製作的影片光碟，或是用來製作音樂光碟、資料光碟，甚至是可開機光碟，都是一個非常實用的工具。

《威力酷燒》的主要功能如下：

- 燒錄資料、音樂、影片和混合媒體的光碟
- 轉換音樂檔案為 MP3、WAV 和 WMA 格式，或是轉換 MP3、WAV 和 WMA 格式為其他格式，或是不同的品質
- 抹除光碟上不需要的內容
- 複製整張光碟
- 使用不同的相片檔案建立幻燈影片
- Power2Go 模式支援拖放到桌面圖示的操控方式，以最少的操作步驟即可燒錄光碟
- 將 DVD 資料夾燒錄至光碟
- 支援光碟文字，可加入與音樂曲目相關的其他文字資訊（例如演唱者或歌曲的說明）

《威力酷燒》程式

訊連科技《威力酷燒》程式可在兩種模式下執行：《威力酷燒》Express 模式或 Power2Go 模式。在兩種模式之中，《威力酷燒》Express 模式是比較簡單的模式，只要兩個步驟即可燒錄光碟；而 Power2Go 模式則提供較多的選項與光碟工具。

《威力酷燒》Express 模式

《威力酷燒》Express 模式使用的桌面圖示如下：



拖曳資料檔案到這個圖示上即可燒錄資料光碟（請參閱第 29 頁的「在《威力酷燒》Express 模式下燒錄資料光碟」）。



拖曳音樂檔案到這個圖示上即可燒錄 Audio CD 音樂光碟（請參閱第 33 頁的「在《威力酷燒》Express 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟」）。



拖曳影片檔案到這個圖示上即可燒錄影片光碟（請參閱第 37 頁的「在《威力酷燒》Express 模式下燒錄影片 / 相片光碟」）。



在這個圖示上連按兩下即可複製整張光碟。（請參閱第 49 頁的「複製光碟」。）

附註：您可以將整欄的圖示一次拖曳到桌面的其他位置，或在某個圖示按一下滑鼠右鍵，只移動單個圖示。

在《威力酷燒》 Express 模式下進行燒錄


將格式適當的檔案拖曳到這些圖示上，準備使用《威力酷燒》燒錄光碟，連按兩下圖示開啓視窗，進一步修改您的燒錄設定。

- 若要燒錄資料光碟，請參閱第 29 頁的「在《威力酷燒》 Express 模式下燒錄資料光碟」。
- 若要燒錄 Audio CD 音樂光碟，請參閱第 33 頁的「在《威力酷燒》 Express 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟」。
- 若要燒錄影片光碟，請參閱第 37 頁的「在《威力酷燒》 Express 模式下燒錄影片 / 相片光碟」。
- 若要複製光碟，請參閱第 49 頁的「複製光碟」。

如果不需要再加入更多檔案或修改燒錄設定，請將檔案拖曳到圖示上，再按一下 **Rec** 按鈕。立即開始燒錄光碟，燒錄的進度也會顯示在圖示上 (按一下 **Stop**，取消燒錄進度)。




在桌面的圖示上按滑鼠右鍵，開啓可控制燒錄工作的快顯功能表。



按一下功能表中的項目，執行相關工作。

設定《威力酷燒》Express 模式

在系統匣上以滑鼠右鍵按一下圖示，開啓指令功能表，提供的選項可讓您控制《威力酷燒》Express 模式、抹除光碟，或是控制《威力酷燒》程式。



使用任一個**隱藏**選項，讓圖示不要顯示在桌面上（接著選項會變成**顯示**，可讓您再次顯示圖示）。您也可以選擇在桌面上顯示大型圖示或是一般大小的圖示。

勾選**最上層顯示**選項可在您執行其他任何程式時，保持《威力酷燒》程式在最上層。

勾選**系統啟動時執行程式**選項，在每次開機時都執行《威力酷燒》。

按一下**抹除光碟 ...**，抹除可覆寫光碟。

按一下**關於**可顯示《威力酷燒》的版本資訊；按一下**說明**可開啓說明檔；按一下**結束**可關閉《威力酷燒》Express 模式。


變更《威力酷燒》Express 模式的面板

《威力酷燒》Express 模式提供數種不同的面板，可讓您變更桌面圖示的外觀。若要使用不同的面板，在系統匣上以滑鼠右鍵按一下圖示，開啓指令功能表，按一下**變更面板 ...** 選項，然後選取面板。如果您要使用自訂的面板，按一下**瀏覽 ...** 選項。在開啓的對話方塊中，開啓您要使用的面板檔案。《威力酷燒》Express 模式的圖示會變更爲您選取的面板。

Power2Go 模式

Power2Go 模式會開啓程式介面。依預設，每次您在 Power2Go 模式下執行程式時都會開啓「選擇燒錄工作」視窗。Power2Go 模式也同樣顯示程式視窗，其中一整列的按鈕可讓您執行《威力酷燒》各種不同的工作。

若要在「選擇燒錄工作」視窗中開始燒錄工作，請按一下圖示，再按**確定**，開始您的工作。



您也可以關閉「選擇燒錄工作」視窗，方法是取消勾選**每次開啟《威力酷燒》時顯示這個視窗**選項。

「選擇燒錄工作」視窗中的可用圖示如下：



燒錄資料檔案至光碟。



燒錄音樂檔案至光碟。



燒錄影片檔案至光碟。



複製光碟內容至光碟。



燒錄混合媒體內容至光碟。



燒錄光碟映像檔至光碟 (請參閱第 52 頁的「從光碟映像檔燒錄光碟」)。



儲存光碟映像檔至硬碟，以便日後進行燒錄 (請參閱第 53 頁的「儲存成光碟映像檔」)。



抹除可覆寫光碟 (請參閱第 54 頁的「抹除光碟」)。



從音樂光碟轉錄曲目到硬碟 (請參閱第 55 頁的「音樂轉錄」)。




將音樂檔案轉換成其他音樂格式 (您可以轉換成 MP3、WAV 和 WMA 格式，或是轉換 MP3、WAV 和 WMA 格式為其他格式)。也可以將音樂檔案轉換為其他品質 (請參閱第 57 頁的「轉換音樂檔案」)。



開啓 LabelPrint 程式。如需與本主題相關的詳細說明，請參閱 LabelPrint 說明。(LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制)。

當您停用或關閉「選擇燒錄工作」視窗時，《威力酷燒》程式上方將顯示一系列按鈕，讓您存取程式的特定功能。



以下是一些按鈕的說明：



開始新的燒錄工作。



開啓現有的專案。



儲存現有的專案。按一下向下箭號，將專案以其他名稱儲存。



重新整理顯示光碟與磁碟機資訊。



顯示光碟、光碟機和專案設定資訊。



抹除光碟



複製光碟。



燒錄光碟。



開啓說明檔。



透過網際網路升級程式。



顯示《威力酷燒》版本資訊。

光碟容量列

在程式視窗的底部是光碟容量列，以圖形方式顯示目前的光碟容量以及最大光碟容量（容量列會在您選取燒錄工作後出現）。圖形的下方是有關光碟的詳細資訊，如目前專案中和光碟上的資料夾和檔案數量，以及光碟上已使用和可使用的空間。您可利用此容量列隨時注意您加入至光碟的內容大小。



在您增加要燒錄到光碟的檔案之前，容量列就顯示已使用部份的空間量。這是因為不只有您選取的檔案，還有更多資料會燒錄至光碟。額外的資料包括光碟的檔案系統、您選擇之檔案格式特有的資料，以及檔案、區段及音樂曲目之間必須保有的固定空間。容量列上會顯示實際使用的空間，讓您確切瞭解該光碟可燒錄多少資料，而不需要一再嘗試。

註冊軟體

程式安裝完畢後，畫面上會開啓註冊視窗，提醒您註冊產品。您必須註冊軟體才能享有訊連科技提供的技術支援服務或其他資源。

若要註冊軟體，請按以下步驟進行：

1. 在名字、姓氏和電子郵件輸入方塊中，輸入您的個人資料。
 - 勾選您希望收到的訊連科技資訊，若不想收到訊連科技資訊，請取消勾選。
2. 按一下**立即註冊**。
 - 如果您要稍後才註冊此產品，按一下**稍後再提醒我**。註冊方塊將會在您每次執行程式時提醒您，直到您註冊產品為止。

CD-Key 啟動

試用期結束後，您將需要以 CD-Key 來啟動訊連科技《威力酷燒》Deluxe 版。您可以在包裝盒、光碟封面或在您的購買確認電子郵件上找到 CD-Key。

若要在試用期結束前啟動軟體，請執行此項動作：

1. 開啓《威力酷燒》。按一下「功能表列」上的說明，再按輸入啟動 CD-Key。「《威力酷燒》CD-Key 啟動」視窗隨即開啓。

2. 輸入您的 CD-Key 後，按一下**啟動**。《威力酷燒》現在已升級至 Deluxe 版。

最新功能

本段落說明訊連科技《威力酷燒》程式最新的功能。

資料燒錄

- 燒錄藍光光碟
- 燒錄 DVD-R DL (8.5G) 光碟
- 自訂光碟大小

音樂燒錄

- 增強光碟文字支援
- 使用影片片段的音訊燒錄音樂光碟
- 建立音樂光碟時自訂曲目間隔

影片燒錄

- 影片修剪功能
- VCD/DVD 功能表的縮圖映像設定
- 章節式的 DVD 影片編輯，可獲取更佳瀏覽經驗

其他

- 光碟複製期間的讀取速度選項
- 支援 UDF 2.5 檔案系統
- 全新加入的 Express 面板
- 檢視燒錄記錄

支援的檔案和光碟類型

- 音樂格式：Audio CD、.MP3、.WMA、.WAV
- 影片格式：.AVI、.DAT (MPEG-1)、.MPE、.MPG、.MPEG、.WMV
- 圖片格式：.BMP、.GIF、.JPE、.JPEG、.JPG、.PSD
- 光碟類型：CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAM、DVD+R/-R DL、藍光光碟 (BD)

系統需求

以下列出燒錄作業所需的建議系統需求。如果您需要進行特定的燒錄工作，建議使用比這些最低的系統需求更好的配備。

最低系統需求

作業系統	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP/2000/ME/98SE (建議使用 Windows XP/2000)
螢幕解析度	<ul style="list-style-type: none">• 800 x 600 像素或更高
記憶體	<ul style="list-style-type: none">• 燒錄音樂和資料需 128 MB SDRAM• 燒錄影片需 256 MB DDR RAM (建議使用 512MB)
CPU	<ul style="list-style-type: none">• VCD (MPEG-1) 編製：Intel Pentium II 450 MHz• 製作 DVD (MPEG-2)：Intel Pentium III 800 MHz 或 AMD Athlon 700 MHz (建議使用 Intel Pentium 4 2.0 GHz 或 AMD Athlon 2100+ 或以上)
硬碟空間	<ul style="list-style-type: none">• 製作 VCD 影片需 1 GB• 製作 DVD 影片需 5~10 GB

第 2 章：


燒錄

訊連科技《威力酷燒》提供多種燒錄功能，包含燒錄資料光碟、音樂光碟、影片 / 相片光碟、混合光碟以及可開機光碟，也可以複製整張光碟的內容，讓您可以使用各種不同的格式燒錄光碟或 DVD。在燒錄光碟之前請先調整燒錄設定，讓資料妥善地燒錄到光碟上。

本章包含以下章節：

- 第 16 頁的「燒錄光碟的準備工作」
- 第 28 頁的「燒錄光碟」
- 第 49 頁的「複製光碟」

燒錄光碟的準備工作


開始燒錄光碟之前，您可能要根據燒錄器與光碟的類型來調整燒錄設定。按一下**設定與資訊**按鈕  來顯示光碟與磁碟機設定資訊的視窗。

喜好設定

《威力酷燒》可提供適合程式與您的工作方式的數種喜好設定。若要檢視程式的喜好設定，請按一下**專案**，再按**喜好設定**。

一般

按一下「一般」索引標籤，以顯示一般喜好設定。




- **暫存目錄**：可讓您設定《威力酷燒》在燒錄時能儲存暫存檔的工作目錄。
- **燒錄後列印光碟標籤**：顯示一個按鈕，其可在燒錄之後立即開啓 LabelPrint 程式，讓您可以列印光碟標籤及其他標籤類型。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。如需完整的功能，請購買或安裝 LabelPrint 零售版 如需取得 LabelPrint 的進一步資訊，請參閱訊連科技的線上網站。

容量


按一下「容量」索引標籤，以顯示容量喜好設定。



- **光碟容量：**如果您使用的光碟可儲存超過 700MB，可讓您設定自訂光碟大小。若要啓用此選項，請檢查自訂 **CD-R/RW 容量**，然後在分輸入方塊，輸入新的大小。


資料庫

按一下「資料庫」索引標籤，以顯示網際網路連線喜好設定。




- **使用 Proxy 伺服器**：可讓您在燒錄之前，從網際網路擷取與音樂光碟相關的資訊。若要啓用此選項，請勾選**使用 Proxy 伺服器**，然後在 **Proxy 伺服器**、**使用者名稱**、**密碼**及**連接埠編號**輸入方塊中，然後輸入必要的資訊。(此選項用於通過防火牆，可能很有用)。

設定選項

若要開啓「設定與資訊」視窗，按一下主程式視窗的 。畫面會開啓「設定 / 資訊」視窗，顯示的數個索引標籤中，包含有與您目前的燒錄工作相關的設定資訊 (如果您沒有選取任何燒錄工作，視窗中只會有「資訊」索引標籤)。依據您選取的燒錄工作，視窗中將會出現不同的索引標籤和選項。

資訊索引標籤

「資訊」索引標籤顯示有關選取的光碟機、內含的光碟、目前的專案等資訊。按一下項目旁邊的加號 (+) 方塊顯示詳細資訊。



- 如果您更換光碟片或選擇了不同的光碟機，請按一下**重新整理**來顯示更新後的資訊。

資料索引標籤

「資料」索引標籤顯示有關製作資料光碟、CD Extra 或 Mixed Mode CD 選項。



- **製作成可開機光碟：**您可以建立可開機 CD、DVD 或藍光光碟，當您的作業系統發生錯誤時，可透過 CD、DVD 或藍光光碟機啟動您的電腦。燒錄可開機 CD、DVD 或藍光光碟必須有可開機檔案（來自您的硬碟或可開機的磁片）。勾選**使用可開機的映像檔案**，然後按一下**瀏覽 ...**，找到您要使用的檔案，或勾選**使用可開機的磁片**。
- **製作成可自動執行的光碟：**如果啟用這個選項，放入光碟時就會執行選取的自動執行檔。按一下**瀏覽 ...**，找到您要使用的自動執行檔。當您選擇此選項時，電腦在您放入光碟時便不會有任何動作。
- **變更光碟圖示：**您可以變更在檔案總管中顯示光碟資料的圖示。按一下**瀏覽**，找到您要使用的圖示檔（.ICO）。
- **檔案系統：**設定您要燒錄之光碟的檔案系統（ISO9660/Joliet、UDF 1.5、UDF 2.0 或 UDF 2.5）。
- **依容量自動分割內容：**根據目的光碟的大小自動分割檔案，以燒錄到磁碟區（部份）。

音樂光碟索引標籤

「音樂光碟」索引標籤顯示與製作音樂光碟、有 CD Extra 或 Mixed Mode CD 有關的選項。



- **啟用光碟文字：**可將文字資訊（專輯或演唱者）加入至曲目。在提供的輸入方塊中輸入想要的資訊。

- **將光碟中的所有曲目音量正常化**：將光碟上所有的曲目音量調整至相同等級。
- **依容量自動分割內容**：根據目的光碟的大小自動分割檔案，以燒錄到磁碟區（部份）。
- **在曲目之間插入音訊間隔**：可讓您在曲目之間加入一段無聲音訊。在「秒」方塊中輸入想要的期間。

MP3 品質索引標籤

「MP3 品質」索引標籤顯示與製作 MP3 音樂光碟有關的選項。



- **品質**：從下拉式方塊中選取品質。
- **自動產生播放清單**：依據您已加入至光碟的曲目建立播放清單。

WMA 品質索引標籤

「WMA 品質」索引標籤顯示與製作 WMA 音樂光碟有關的選項。



- **品質**：從下拉式方塊中選取品質。
- **自動產生播放清單**：依據您已加入至光碟的曲目建立播放清單。

影片索引標籤 (VCD)

「影片」索引標籤顯示與製作 VCD 或 DVD 影片有關的選項。以下說明的選項僅適用 VCD。



- **電視格式**：設定您要燒錄的影片電視格式 (NTSC 或 PAL)。
- **備份相片至光碟**：將解析度大於您最後影片作品的原始相片複製一份在光碟上。
- **第一項可播放動作**：設定當您將此光碟放入 VCD 播放機時，要 VCD 播放機採取的第一項動作。

影片索引標籤 (DVD)

「影片」索引標籤顯示與製作 VCD 或 DVD 影片有關的選項。以下說明的選項僅適用 DVD。



- **電視格式**：設定您要燒錄的影片電視格式 (NTSC 或 PAL)。
- **儲存至硬碟**：勾選選項之一，可同時燒錄光碟映像檔和 DVD 資料夾、或僅燒錄 DVD 資料夾至硬碟。如果您勾選在**硬碟上建立 DVD 資料夾**選項，按一下**瀏覽 ...**，找到您要使用的資料夾。
- **備份相片至光碟**：將解析度大於您最後影片作品的原始相片複製一份在光碟上。
- **啟用 DVD 自動調整功能**：勾選此選項，自動以最佳品質依該片光碟調整影片。
- **音訊格式**：選取 **LPCM** (未經壓縮的音樂格式) 或 **Dolby Digital** (使用 Dolby Digital Consumer Encoder 格式)。

附註：您使用的版本對此功能有所限制。如需完整的功能，請購買或安裝《威力酷燒》零售版 (若要確認您的《威力酷燒》版本，按一下**關於**按鈕)。有關版本差異的資訊，請參閱**讀我檔案**。

- **第一項可播放動作**：設定當您將此光碟放入 DVD 播放機時，要 DVD 播放機採取的第一項動作。

HighMAT 索引標籤

HighMAT 索引標籤顯示了製作 HighMAT 光碟有關的選項。



- **幻燈片時間長度**：從下拉式方塊中選取時間長度。若要手動控制幻燈影片，選取**手動**。
- **轉場特效**：選取您要使用在幻燈影片中的轉場類型（**無特效**或**向右擦去**）。
- **背景音樂**：若要設定光碟選單頁面的背景音樂，按一下**瀏覽 ...**，找到您要使用的音樂檔案。
- **選單背景圖片**：若要設定光碟選單頁面的選單背景圖片，按一下**瀏覽 ...**，找到您要使用的圖片檔案。

附註：為獲得最佳效果，我們建議您使用原始解析度為 640 x 480 的圖片（或越接近越好）。

一般索引標籤

「一般」索引標籤上顯示的選項會依據燒錄不同的光碟類型而有不同。



- **光碟名稱：**輸入光碟名稱。在播放機上播放光碟時，將顯示這個光碟名稱。
- **使用原始日期和時間：**選擇這個選項將使用要燒錄到光碟的檔案之原有日期和名稱。
- **使用目前日期和時間：**選擇這個選項將使用您電腦目前的日期和時間。
- **使用指定的日期和時間：**選擇這個選項將使用您選擇的日期和時間。

燒錄索引標籤

「燒錄」索引標籤可顯示光碟燒錄器的資訊以及控制燒錄器功能的選項。



- **燒錄器**：顯示選取的光碟燒錄器。
- **寫入速度**：從下拉式清單選擇一種寫入速度。
- **要燒錄的張數**：輸入您要燒錄的光碟張數。
- **啟用緩衝記憶體過低保護技術**：啟用這個選項可確保資料寫入光碟時不會被中斷（資料被中斷有可能導致光碟無法使用）。
- **燒錄前執行寫入模擬**：執行寫入模擬可確保您的燒錄器依您選擇的速度燒錄光碟而不產生錯誤。

附註：如果您已經啟用緩衝記憶體過低保護技術，或曾使用目前的設定燒錄光碟，那麼就不需要執行模擬作業。

- **終結光碟**：勾選這個選項讓光碟具有防寫保護。目前的燒錄階段完成後，將無法加入新的資料到光碟中。
- **檢查燒錄的資料**：勾選這個選項可將燒錄的資料與來源資料相比對，確定燒錄的過程精確無誤。

燒錄光碟

燒錄各類光碟最快的方式就是，將檔案從檔案總管拖曳到桌面上適當的圖示。這種燒錄方法稱作《威力酷燒》Express 模式。以下各節中會先展示這個方法，因為即使您不開啓《威力酷燒》程式，還是可以完成燒錄工作。

如果要選擇更詳細的選項，或已經在《威力酷燒》程式中作業，那麼就可以在程式本身執行相同的燒錄工作。這種燒錄方法稱作 Power2Go 模式，過程稍長且較為複雜，因此將在《威力酷燒》Express 模式程序之後加以說明。

多區段光碟

多區段光碟可讓您在原來的燒錄階段完成後再加入其他資料。當您燒錄 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R 或藍光光碟時選擇不終結光碟，《威力酷燒》會建立多區段光碟。因此，在光碟寫滿資料或終結之前，都可以繼續加入內容。

燒錄資料光碟

「資料光碟」選項可讓您燒錄資料檔到 CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAM 或藍光光碟。資料檔可包含圖片與任何其他文件檔案。您也可以建立可開機 CD、DVD 或藍光光碟，一旦作業系統失敗時可透過 CD、DVD 或藍光光碟機將電腦開機。

在《威力酷燒》Express 模式下燒錄資料光碟


若要在《威力酷燒》Express 模式下燒錄資料光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓「檔案總管」，找到要燒錄的檔案。
2. 將檔案拖曳到資料圖示。
 - 若要修改您的燒錄設定，請連按兩下資料圖示。如需更多詳細資訊，請參閱第 30 頁的「在 Power2Go 模式下燒錄資料光碟」。
3. 按一下資料圖示上的 **Rec**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄資料光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄資料光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下資料光碟圖示，然後選擇要建立的光碟類型 (CD、DVD 或藍光)。畫面上會開啓「資料光碟」視窗。




2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
3. 選取您要燒錄的檔案或資料夾，然後拖曳到目的光碟或按一下 。
 - 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 。
 - 若要移除所有的檔案，按一下 。
 - 若要在目錄中建立新的資料夾，按一下 。現有目錄底下將建立一個新資料夾。
4. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤，讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊，請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」)。
5. 視需要修改您的燒錄設定，然後按一下 **燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下 **列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。


- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

從映像檔燒錄可開機資料光碟

若要從映像檔燒錄可開機資料光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**資料光碟**圖示，然後選取 **CD**、**DVD** 或**藍光**。
2. 選取您要燒錄的檔案或資料夾，然後拖曳到目的光碟或按一下 。

附註：您可燒錄內含資料或不含資料的可開機光碟。


3. 按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「資料」索引標籤。
4. 勾選**製作可開機光碟**選項。
5. 勾選**使用可開機的映像檔案**選項。按一下**瀏覽...**，找到可開機光碟的分割區。按一下**確定**。
6. 按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
7. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。


- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

從磁片燒錄可開機資料光碟

若要從可開機磁片燒錄可開機資料光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**資料光碟**圖示，然後選取 **CD、DVD 或藍光**。
2. 選取您要燒錄的檔案或資料夾，然後拖曳到目的光碟或按一下 。

附註：您可燒錄內含資料或不含資料的可開機光碟。

3. 按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「資料」索引標籤。
4. 勾選**製作成可開機光碟**選項。
5. 勾選**使用可開機的映像檔案**選項。
6. 按一下**燒錄**。顯示要求您放入可開機磁片的提示。
7. 放入磁片，再按一下**確定**。《威力酷燒》將複製這片光碟。當複製工作完成時，光碟機將會彈出並顯示要求您放入目的光碟的提示。
8. 把目標光碟放入燒錄器中，然後按一下**確定**。
9. 《威力酷燒》開始燒錄光碟。
10. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按下一**列印標籤**，以列印光碟標籤。**LabelPrint** 程式隨即開啓。如需使用 **LabelPrint** 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：**LabelPrint** 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。

- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 **TXT** 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

燒錄音樂光碟

「音樂光碟」選項可讓您將音樂檔案燒錄至 CD 或 DVD。您也可以從影片檔案錄製音樂。依照您要燒錄完成的音樂檔案格式而定，您可能需要特殊的播放機或播放軟體才能聆聽燒錄好的光碟。

在《威力酷燒》Express 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟

若要在《威力酷燒》Express 模式下燒錄音樂光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓「檔案總管」，找到要燒錄的檔案。
2. 將檔案拖曳到音樂圖示。
 - 若要修改您的燒錄設定，請連按兩下音樂圖示。如需更多詳細資訊，請參閱第 34 頁的「在 Power2Go 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟」。


附註：您可以拖曳影片檔以燒錄影片檔上的音訊。所有在《威力酷燒》Express 模式下燒錄的音樂光碟都是燒錄為 Audio CD 格式。

3. 按一下音樂圖示上的 **Rec**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下音樂光碟圖示。選擇 **CD**，然後選取音樂光碟格式。畫面上會開啓「音樂光碟」視窗。



2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
3. 請在左邊的目錄中，尋找您想要新增的檔案。在右邊的區域中選取您要燒錄的檔案，然後拖曳到視窗底部的清單，或者按一下 。
 - 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 。
 - 若要移除所有的檔案，按一下 。
 - 若要在清單中將檔案向上或向下移動，請先選取檔案，再按 或 。
 - 若要在燒錄前播放檔案，請先選取檔案，再按一下 。按一下 即停止。拖曳滑桿以設定音量。
4. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤（請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」）。
5. 視需要修改燒錄設定，然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：

- 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。


附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。




- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。





在 Power2Go 模式下燒錄 MP3/WMA 音樂光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄 MP3/WMA 音樂光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**音樂光碟**圖示。選取 **CD** 或 **DVD**，然後選取 **MP3** 或 **WMA** 格式。畫面上會開啓「MP3 光碟」或「WMA 光碟」視窗。



2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
3. 請在左邊的目錄中，尋找您想要新增的檔案。在右邊的區域中選取您要燒錄的檔案和資料夾，然後拖曳到視窗底部的樹狀目錄中，或者按一下 。
 - 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 。
 - 若要移除所有的檔案，按一下 。

- 若要在目錄中建立新的資料夾，按一下 。現有目錄底下將建立一個新資料夾。
 - 若要在燒錄前播放檔案，請先選取檔案，再按一下 。按一下  即停止。拖曳滑桿以設定音量。
4. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤（請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」）。
 5. 視需要修改燒錄設定，然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
 6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。

- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

燒錄影片 / 相片光碟

「影片 / 相片光碟」選項可讓您燒錄影片檔案至 CD/DVD。你也可以將幻燈影片燒錄至光碟，或是將幻燈影片與影片一起燒錄至光碟。

在《威力酷燒》Express 模式下燒錄影片 / 相片光碟

若要在《威力酷燒》Express 模式下燒錄影片 / 相片光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓「檔案總管」，找到要燒錄的檔案。

附註：您可以拖曳圖片檔案燒錄成幻燈影片，拖曳影片檔案燒錄成影片光碟，或是同時拖曳圖片和影片檔案燒錄成包含有影片和幻燈影片的光碟。

2. 將檔案拖曳到影片 / 相片圖示。

- 若要修改您的燒錄設定，請連按兩下影片 / 相片圖示。如需更多詳細資訊，請參閱第 38 頁的「在 Power2Go 模式下燒錄影片 / 相片光碟」。


附註：在《威力酷燒》Express 模式下建立的幻燈影片預設播放時間長度為 3 秒。







3. 按一下影片 / 相片圖示上的 **Rec**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄影片 / 相片光碟


若要在 Power2Go 模式下燒錄影片 / 相片光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下影片 / 相片光碟圖示。選取 **VCD** 或 **DVD-Video**，然後按一下**確定**。畫面上會開啓「影片 / 相片光碟」視窗。




2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
3. 按一下  將檔案加入至光碟。
 - 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 .
 - 若要移除所有的檔案，按一下 .
 - 若要在「影片」窗格中將檔案向左或向右移動，請先選取檔案，再按一下  或 .
 - 若要預覽影片段，按一下 .

4. 若要修剪影片，請按一下 。「修剪影片」對話方塊隨即開啓。















附註：您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。如需完整的功能，請購買或安裝《威力酷燒》零售版（若要確認您的《威力酷燒》版本，按一下關於按鈕）。有關版本差異的資訊，請參閱我檔案。

- 若要播放影片檔，按一下 .
- 若要暫停播放，按一下 .
- 若要停止播放影片，按一下 .
- 若要迴轉一個鏡頭，按一下 .
- 若要快轉一個鏡頭，按一下 .
- 若要設定修剪的「開始標記」點，按一下 .
- 若要設定修剪的「結束標記」點，按一下 .
- 若要將目前的影片鏡頭設為檔案的顯示圖示，按一下 .
- 若要調整影片的音量，按一下 ，然後使用滑桿調整音量，或按一下喇叭圖示以設為靜音或解除靜音。

5. 若要加入幻燈片，按一下 。畫面上會開啓「幻燈影片編輯器」。



- 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 .
 - 若要移除所有的檔案，按一下 .
 - 若要在「幻燈影片內容」窗格中將幻燈片向左或向右移動，請先選取檔案，再按一下  或 .
 - 若要旋轉幻燈片，按一下代表幻燈片的圖示，然後按一下其中一個旋轉按鈕。
 - 若要排列幻燈片，按一下 ，然後選取排列方式。
 - 若要瀏覽背景音樂，按一下 ，然後找到您要使用的音樂檔案。
 - 若要設定每一張幻燈片出現在幻燈影片中的時間長度，在「幻燈片時間長度」方塊中設定時間。
6. 您也可以依需求自訂光碟選單。
- 若要選取功能表主題，從下拉式功能表選取其中一項。若要下載更多主題，按一下 **更多...**。瀏覽器視窗會開啓為訊連科技商店，您可在此購買其他主題。
 - 若要選取不同的背景，從下拉式方塊中選取背景，或按一下  或  捲動所有可使用的背景。若要瀏覽背景圖片，按一下 ，然後找到您要使用的檔案。
 - 若要瀏覽背景音樂，按一下 ，然後找到您要使用的檔案。
 - 若要選取字型，按一下 ，選取您想要使用的字型樣式。
7. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤（請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」）。

8. 視需要修改燒錄設定，然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
9. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。

- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

燒錄 DVD 資料夾



DVD 資料夾是目錄型的資料夾，是特別建立以用來儲存要燒錄到光碟上的媒體內容。使用「燒錄 DVD 資料夾」工具可以將 DVD 資料夾燒錄至 DVD-R/RW、DVD+R/RW 或 DVD+/-R DL 光碟。

若要燒錄 DVD 資料夾，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
2. 在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**影片 / 相片光碟**圖示。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**光碟工具**，然後選擇燒錄現有的 DVD 資料夾。



3. 按一下**瀏覽...**，然後選取目的資料夾。
4. 插入光碟，然後在下拉式清單中選取光碟機。
 - 您也可以視需要選擇不同的寫入速度或輸入要燒錄的張數。如果在正式燒錄光碟之前要先執行寫入模擬，請勾選**燒錄前執行寫入模擬**。

5. 按一下**燒錄**，開始燒錄。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後，畫面上會出現訊息，告知您燒錄的結果。
6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。

- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

燒錄混合光碟


「混合光碟」選項可讓您將混合的內容燒錄至 CD。不同的光碟格式 (CD Extra、Mixed Mode CD 和 HighMAT) 可讓您將不同類型的媒體燒錄在同一張光碟上。這些格式略有不同，以下將分別說明。

CD Extra

CD Extra 格式可讓您在相同的 CD-R/RW 光碟上，先燒錄 Audio CD 格式的音樂檔案 (CDA、MP3、WAV 或 WMA 格式) 及影片檔的音訊，再燒錄資料檔案和資料夾。您可以使用適當的播放軟體在電腦上播放音樂，或是在一般光碟播放機上播放，也可以將它當作一般的資料光碟檢視資料檔案。

若要燒錄 CD Extra 光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**混合光碟**圖示，然後選擇**CD Extra**。畫面上會開啓 CD Extra 視窗。



2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。

3. 拖放音樂或影片檔至中央的窗格。(拖曳資料夾至窗格可加入資料夾內含的檔案，但不會在光碟上建立資料夾)。

附註：如果您拖曳音樂或影片檔至下方的窗格，您將無法播放音樂檔案，因為他們會被視為是資料檔案。

- 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 .
 - 若要移除所有的檔案，按一下 .
 - 若要在清單中將檔案向上或向下移動，請先選取檔案，再按  或 .
 - 若要在燒錄前播放檔案，請先選取檔案，再按一下 。按一下  即停止。拖曳滑桿以設定音量。
4. 拖放資料檔案和資料夾至下方的窗格(拖曳資料夾至窗格會在光碟上建立資料夾)。
 5. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤，讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊，請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」)。
 6. 視需要修改您的燒錄設定，然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
 7. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。


- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

Mixed Mode CD

Mixed Mode CD 格式可讓您在相同的 CD-R/RW 光碟上，先燒錄資料檔案和資料夾，再燒錄 Audio CD 格式的音樂檔案 (CDA、MP3、WAV 或 WMA 格式) 及影片檔的音訊。您可以使用適當的播放軟體在電腦上播放音樂，也可以將它當作一般的資料光碟檢視資料檔案。



若要燒錄 Mixed Mode CD 光碟，請按以下步驟進行：






1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下混合光碟圖示，然後選擇 **Mixed Mode CD**。畫面上會開啓 Mixed Mode CD 視窗。



2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
3. 拖放資料檔案和資料夾至中央的窗格 (拖曳資料夾至窗格會在光碟上建立資料夾)。
4. 拖放音樂或影片檔至下方的窗格。(拖曳資料夾至窗格可加入資料夾內含的檔案，但不會在光碟上建立資料夾)。

附註：如果您拖曳音樂或影片檔至中央的窗格，您將無法播放音樂檔案，因為他們會被視為是資料檔案。

- 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 .
- 若要移除所有的檔案，按一下 .

- 若要在清單中將檔案向上或向下移動，請先選取檔案，再按  或 。
 - 若要在燒錄前播放檔案，請先選取檔案，再按一下 。按一下  即停止。拖曳滑桿以設定音量。
5. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤，讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊，請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」)。
 6. 視需要修改您的燒錄設定，然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
 7. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。


- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。






HighMAT 光碟


HighMAT 光碟可讓您燒錄內含有影片、圖片和音樂檔案的特殊格式資料光碟，可在電腦或 HighMAT 播放機上播放。由於檔案是直接複製到光碟上，不經過編碼的程序，因而此格式擁有保有原始檔案品質的優點。

若要燒錄 HighMAT 光碟，請按以下步驟進行：


1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下混合光碟圖示，然後選擇 **HighMAT**。畫面上會開啓 HighMAT 視窗。



2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
3. 選取您要燒錄的檔案或資料夾，然後拖曳到目的光碟或按一下 。
 - 按一下音樂、相片和影片圖示，可顯示已加入至每個目錄下的檔案。
 - 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 。
 - 若要移除所有的檔案，按一下 。
 - 若要在清單中將檔案向上或向下移動，請先選取檔案，再按  或 。

- 若要在燒錄前播放檔案，請先選取檔案，再按一下 。畫面上會開啓「媒體預覽」視窗，您可使用完整的播放控制項，在其中預覽媒體片段。



4. 加入所有要燒錄的內容後，按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗，顯示「燒錄器」索引標籤，讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊，請參閱第 27 頁的「燒錄索引標籤」)。
5. 視需要修改您的燒錄設定，然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。
6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**列印標籤**，以列印光碟標籤。LabelPrint 程式隨即開啓。如需使用 LabelPrint 的相關資訊，請參閱該程式的線上說明系統。

附註：LabelPrint 是《威力酷燒》的選用功能。您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。

- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。


複製光碟

「複製光碟」選項可讓您直接複製一份任何格式的光碟，但是，您必須將光碟內容複製到同一種光碟的空白光碟上。(所以說，您不能把 CD 的內容複製到 DVD 中)。

附註：對於含有防寫保護或有錯誤的光碟，即無法加以複製。

在 Power2Go 模式下複製光碟的程序，與在《威力酷燒》Express 模式下複製光碟的程序是非常相似的。唯一不同的是，開啓「複製光碟」視窗這第一個步驟略有差別而已。

如果要複製光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓《威力酷燒》。
2. 畫面上會開啓「複製光碟」視窗。
 - **Power2Go 模式：**在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下複製光碟圖示，然後按一下**確定**。
 - **Express 模式：**連按兩下複製光碟圖示。



3. 選取您的來源和目的光碟機。
4. 選取一種讀取與寫入速度，然後輸入要燒錄的光碟張數。
 - 如果即使發生錯誤，您也想要複製光碟，請勾選忽略讀取錯誤。
 - 如果在正式燒錄光碟之前要先執行寫入模擬，請勾選燒錄前執行寫入模擬。
5. 按一下**複製**。《威力酷燒》會開始將複製的資料燒錄至光碟。

6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：

- 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

第 3 章：

光碟工具

除了簡單的光碟燒錄功能外，訊連科技《威力酷燒》還提供許多其他工具來管理您的光碟和光碟映像檔，也可以將音樂光碟中的曲目轉錄到硬碟。這些工具顯示在 Power2Go 模式下的「選擇燒錄工作」視窗中。

本章包含以下章節：

- 第 52 頁的「從光碟映像檔燒錄光碟」
- 第 53 頁的「儲存成光碟映像檔」
- 第 54 頁的「抹除光碟」
- 第 55 頁的「音樂轉錄」
- 第 57 頁的「轉換音樂檔案」


從光碟映像檔燒錄光碟



光碟映像檔就是準備要燒錄到光碟的內容與檔案結構的複製版本。將光碟映像檔燒錄到光碟上指的是將先前儲存的光碟映像還原到其他光碟上，而光碟映像檔是由訊連科技映像燒錄程式建立的。

若要燒錄光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
2. 在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**光碟工具**，然後選擇**燒錄光碟映像檔**。



3. 按一下**瀏覽...**，找到光碟映像檔。
4. 插入光碟，然後在下拉式清單中選取光碟機。
 - 您也可以視需要選擇不同的寫入速度或輸入要燒錄的張數。如果在正式燒錄光碟之前要先執行寫入模擬，請勾選**燒錄前執行寫入模擬**。
5. 按一下**燒錄**，開始燒錄。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後，畫面上會出現訊息，告知您燒錄的結果。
6. 燒錄完成時，請在開啓的對話方塊中選取選項：
 - 按一下**檢視記錄**，以檢視燒錄記錄。記錄會在預設 TXT 編輯器中開啓，您可以於其中檢視並加以儲存。

儲存成光碟映像檔



將光碟映像檔儲存到硬碟中。如果您希望將光碟內容備份到硬碟上以供將來燒錄其他光碟，即可使用此功能。

如果要儲存成光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
2. 在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**光碟工具**，然後選擇**儲存成光碟映像檔**。



3. 插入光碟，然後在下拉式方塊中選取光碟機（如有需要）。
4. 在「到」輸入方塊中輸入目的資料夾和光碟映像檔的檔名，或按一下**瀏覽...**，選取資料夾，然後輸入光碟映像檔的檔名。
5. 按一下**儲存**儲存成光碟映像檔。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後，畫面上會出現訊息，告知您燒錄的結果。


抹除光碟



如果您使用的是可覆寫光碟，您可以抹除先前已錄製在光碟上的內容。如此您就可以重複使用同一張光碟，而不需一直買新光碟。大部分的可覆寫光碟約可重複寫入資料 1,000 次。

若要抹除光碟內容，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
2. 在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**光碟工具**，然後選擇**抹除光碟**。



3. 放入光碟，然後選擇燒錄器。
4. 選取抹除的方式。
 - **快速抹除**選項會抹除光碟的索引。
 - **完整抹除**選項會抹除光碟全部的內容。
5. 按一下**抹除開始**。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後，畫面上會出現訊息，告知您燒錄的結果。

音樂轉錄



「音樂轉錄」功能可將音樂光碟中的曲目，以 MP3、WMV 或 WMA 格式複製到硬碟中。您也可以將 CD-Extra 光碟及 Mixed Mode 光碟複製音樂曲目。使用硬碟備份 CD 可讓您播放數張 CD 的歌曲，而不需要抽換電腦光碟機中的光碟。另外也可以節省您收納整理 CD 耗費的時間和精神。

若要將音樂檔案轉錄到您的硬碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
2. 在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下光碟工具，然後選擇音樂轉錄。



3. 插入光碟，然後選取光碟機代號。
 - 如果您更換光碟片或選擇了不同的光碟機，請按一下重新整理來顯示更新後的資訊。
4. 選擇要轉錄到硬碟的曲目。

附註：您使用的版本可能沒有這個功能或是功能有所限制。如需完整的功能，請購買或安裝《威力酷燒》零售版（若要確認您的《威力酷燒》版本，按一下關於按鈕）。有關版本差異的資訊，請參閱我檔案。

5. 找到要放置轉錄曲目的資料夾。
 - 您可以視需要選擇不同的音樂格式或品質。

6. 按一下**開始**。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後，畫面上會出現訊息，告知您燒錄的結果。


轉換音樂檔案






使用「音樂轉換」工具以將音樂檔轉換成不同的音樂格式 (MP3、WAV 和 WMA 格式，或是轉換 MP3、WAV 和 WMA 格式為其他格式)。您可以轉換音樂檔的品質。您也可以從影片片段錄製音樂。

若要轉換音樂或影片檔，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
2. 在「選擇燒錄工作」視窗中，按一下**光碟工具**，然後選擇**音樂轉換**。畫面上會開啓「音樂轉換」視窗。



3. 按一下 ，然後選取您要轉換的檔案。按一下**匯入**，開啓檔案。
 - 若要移除檔案，請先選取檔案，再按一下 。
 - 若要移除所有的檔案，按一下 。
4. 按一下**瀏覽...**，然後選取目的資料夾。
5. 指定您要轉換檔案的目的格式，從下拉式方塊中選取品質（如有需要）。
6. 按一下**開始**。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後，畫面上會出現訊息，告知您燒錄的結果。

附錄

本章包含技術支援資訊以及參考資料，若您對訊連科技《威力酷燒》的各種光碟技術有疑問，本章可協助您找到解答。

本章包含以下章節：

- 第 60 頁的「技術支援」
- 第 62 頁的「光碟類型」

技術支援

在直接聯絡訊連科技的技術支援工程師前，請先查閱使用手冊或「線上說明」中的相關說明，您可以找到一般使用程式所需的全部資訊。此外，您也可以洽詢販售訊連科技產品的商家或經銷商。

如果上述方法都無法解決您的問題，請聯絡訊連科技取得技術支援。

網站技術支援

全天 24 小時，您都可以在我們的網站免費找到問題的解決方式：

support.cyberlink.com.tw

www.cyberlink.com

除常見問答外，我們也提供疑難排解的技巧、最新的產品資訊，以及其他相關資訊。

傳真技術支援

利用我們的傳真支援號碼寫可以迅速取得技術支援，節省電話洽詢的時間：

(886) 2-8667-1300

附註：訊連科技只針對已註冊的使用者提供技術支援服務。因此，傳真時請提供位於光碟外盒的 **CD-Key**。

電話技術支援

訊連科技歡迎使用者在上班時間直接利用以下技術支援熱線：

訊連科技的技術支援資訊	
技術支援電話號碼	(886) 2-8667-1298
技術支援時間	早上 9 點到下午 5 點台灣時間 (GMT +8:00) 星期一到星期五，國定假日除外

附註：技術支援只提供給有註冊的使用者。撥打技術支援熱線時，請務必提供您的 **CD-key** (位於產品光碟外盒)。

在撥電話前，請先將電腦開機，並且準備好以下幾種資訊：

- 已註冊的 **CD-key**
- 產品的版本號碼
- 系統安裝的 Windows 版本
- 系統配備的硬體裝置與規格
- 螢幕顯示的錯誤或警告訊息內容 (您可以寫下來或作螢幕抓圖)。
- 詳細說明問題以及在何種情況下發生

光碟類型

CD 和 DVD 的樣子看起來幾乎完全相同，而且用途差不多：儲存資料。兩者皆可用於儲存資料、音樂或影片檔案。但是，CD 和 DVD 畢竟還是不相同的，並有其優點及缺點。因此，最後的決定權還是在您手上。為避免混淆，您可以問自己兩個簡單的問題：

- 我的燒錄器支援哪些光碟類型？
- 我的播放機支援哪些光碟類型？

能夠回答這兩個問題就差不多可以決定要使用哪種光碟了，畢竟我們都希望光碟燒好之後能夠播放，當然您的燒錄器也必須要能支援所建立的光碟類型。

廣義來說，光碟可分成 CD (較早的技術，目前已經廣為使用) 和 DVD (儲存量比 CD 多數倍，但需要特殊的光碟機)。以下是訊連科技《威力酷燒》所支援光碟類型的簡短說明。

CD 的類型

CD 最多可儲存 74/80 分鐘的高畫質影片或 650/700 MB 的資料。

CD-R CD-R 是一種只能寫入一次的光碟。CD-RW 燒錄器和某些新型的 DVD 燒錄器都支援以 CD-R 格式燒錄光碟片，大部分的 DVD 播放機都可讀取以這種格式所燒出的光碟片。這種格式適合用來傳送電腦資料和數位音訊資料。

CD-RW CD-RW 是一種可重複寫入的 CD 格式。CD-RW 燒錄器和某些新型的 DVD 燒錄器都支援以 CD-RW 格式燒錄光碟片，大部分的 DVD 播放機都可讀取以這種格式所燒出的光碟片。這種格式最適合用來儲存電腦資料和數位音訊資料。

DVD 的類型

DVD 是一種大小和 CD 相同，且高容量的光碟，它可儲存 4.7 到 17 GB 的資料，或約 2 到 8 個小時的影片（根據 DVD 的類型而定）。如果您使用的是「高品質」設定，則只能錄製 1-2 小時的影片）。

DVD 可以在家用 DVD 播放機或裝有 DVD 光碟機的電腦上播放。若需 DVD-R/RW 的相關資訊，請連上 www.dvdrhelp.com/dvd 或參考其他相關網站。若需 DVD+R/RW 的相關資訊，請連上 www.dvdrw.com 或參考其他相關網站。

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-R | DVD-R 是一種只能寫入一次的 DVD 光碟。另外一種格式為 DVD+R，因競爭之故，兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。 |
| DVD-RW | DVD-RW 這種格式可將資料重複寫入 DVD，大約可重寫 1000 次。另外一種格式為 DVD+RW，因競爭之故，兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。 |
| DVD+R | DVD+R 是一種只能寫入一次的 DVD 光碟。另一種格式為 DVD-R，因競爭之故，兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。 |
| DVD+RW | DVD+RW 這種格式可將資料重複寫入 DVD，大約可重寫 1000 次。另外一種格式為 DVD-RW，因競爭之故，兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。 |
| DVD-RAM | DVD-RAM 這種格式可將資料重複寫入 DVD，大約可重寫 100,000 次。由於 DVD-RAM 具有技術先進上的優勢，因此與許多的 DVD 燒錄器和播放器都相容。 |
| DVD-R DL | DVD-R DL 光碟是 DVD-R 格式的雙層可燒錄光碟。一張 DVD-DL 光碟（也可稱為 DVD-R9 DL 光碟）可保存的資料容量約 8.5 GB。 |

DVD+R DL DVD+R DL 光碟是 DVD+R 格式的雙層可燒錄光碟。一張 DVD+R DL 光碟 (也可稱為 DVD+R9 DL 光碟) 可保存的資料容量約 8.5 GB。

藍光光碟

藍光光碟 (BD) 是開發出的光學光碟，可供燒錄及播放 High-Definition 影片 (HD)，或用以儲存資料。BD 使用的燒錄技術異於 CD 或 DVD，但可與適當的硬體相容。BD 可為單層 (2 小時 HD/25GB 資料) 或雙層 (4 小時 HD/50GB 資料)。《威力酷燒》支援燒錄製可寫入、單層的藍光光碟。

索引

C

CD

cd-key，位置 61

可開機 20

多區段 29

防寫保護 27

終結 27

與 DVD 62

燒錄後確認 27

轉錄音樂來源 55

類型 63

CD Extra，燒錄 43

D

DVD

與 CD 62

類型 64

DVD 自動調整 24

H

HighMAT CD，燒錄 47

L

LabelPrint 16

M

Mixed Mode CD，燒錄 45

MP3 光碟，燒錄 35

MP3 品質索引標籤 21

P

Power2Go Express 3

資料光碟圖示 3

影片光碟圖示 3

複製光碟 49

複製光碟圖示 3

燒錄音樂光碟 33

燒錄資料光碟 29

燒錄影片光碟 37

Power2Go 模式 6

複製光碟 49

燒錄 Audio CD 音樂光碟 34

燒錄 MP3 光碟 35

燒錄 WMA 光碟 35

燒錄可開機資料光碟 31

燒錄音樂光碟 35

燒錄資料光碟 30

Proxy 伺服器 18

R

Rec 按鈕 4

W

WMA 光碟，燒錄 35

WMA 品質索引標籤 22

一劃

一般喜好設定 16

四劃

幻燈影片編輯器 40

日期和名稱選項 26

五劃

可開機

光碟，燒錄 31

光碟，選項 20

映像檔 31

磁片 20, 32

六劃

光碟

名稱 26

複製 49

光碟工具

抹除光碟 54

音樂轉錄 55

燒錄光碟映像檔 52

儲存成光碟映像檔 53

光碟文字 20

光碟防寫保護 27

光碟映像檔

燒錄 52

儲存 53

光碟容量 17

光碟標籤，燒錄後列印 16

光碟類型

支援 14

列印標籤 30

多區段光碟 29

曲目，轉錄到硬碟 55

自訂 CD-R/RW 容量 17

自動執行選項 20

自動產生播放清單 21, 22

七劃

完整抹除光碟內容 54

快速地抹除光碟內容 54

技術支援 60

技術支援網站 60

系統啟動時執行程式 5

系統需求 14

八劃

依容量自動分割內容 20, 21

抹除光碟

按鈕 9

程序 54

圖示 7

九劃

建立新專案按鈕 9

相片

備份至光碟 23, 24

重新整理按鈕 9

面板，變更 6

音訊間隔 21

音量正常化 21

音樂

支援的格式 14

轉錄到硬碟 55

音樂光碟

MP3，在 Power2Go 模式下進行

燒錄 35

Power2Go 模式圖示 7

WMA，在 Power2Go 模式下進

行燒錄 35

在《威力酷燒》Express 模式下

進行燒錄 33

音樂光碟，在 Power2Go 模式下

進行燒錄 34

音樂光碟索引標籤 20

音樂光碟，燒錄 34

音樂轉換 57

音樂轉錄

程序 55

十劃

容量喜好設定 17

十一劃

張數 27

啟用緩衝記憶體過低保護技術 27

混合光碟，燒錄 43

第一項可播放動作 23, 24

終結光碟 27

設定與資訊

按鈕 9

選項 16

連接埠編號 18

十二劃

備份相片至光碟 23, 24

喜好設定

一般 16

容量 17

媒體預覽視窗 48

最上層顯示 5

最低系統需求 14

開啓現有的專案按鈕 9

十三劃

傳真技術支援 60

資料光碟

Power2Go 模式圖示 7

在 Power2Go 模式下進行燒錄 30

在《威力酷燒》Express 模式下
進行燒錄 29

設定選項 19

《威力酷燒》Express 模式圖示 3

電話號碼，技術支援 61

十四劃

圖片

支援的格式 14

磁片，可開機 20, 32

網際網路喜好設定 18

製作成可開機光碟 20

說明按鈕 9

十五劃

寫入

速度 27

模擬 27

影片

支援的格式 14

影片光碟

Power2Go 模式圖示 7

燒錄 37

《威力酷燒》Express 模式 3

暫存目錄 16

模式

Power2Go Express 3

《威力酷燒》6

模擬，寫入 27

緩衝記憶體過低保護技術 27

複製光碟

Power2Go 模式圖示 7

按鈕 9

程序 49

《威力酷燒》Express 模式圖示 3

十六劃

燒錄

CD Extra 43

HighMAT 光碟 47

Mixed Mode CD 45

MP3 光碟 35

WMA 光碟 35

可開機資料光碟 31

光碟映像檔 52

多區段光碟 29

- 音樂光碟 33, 34
- 混合光碟 43
- 設定 16
- 資料光碟 29
- 影片光碟 37
- 模擬 27
 - 《威力酷燒》 Express 模式 4
- 燒錄 DVD 資料夾 41
- 燒錄光碟按鈕 9
- 燒錄光碟映像檔圖示 7
- 燒錄前的準備工作
 - 設定燒錄選項 16
 - 寫入模擬 27
- 燒錄後列印光碟標籤 16
- 《威力酷燒》版本按鈕 9
- 《威力酷燒》的功能 2

十七劃

- 儲存光碟映像檔圖示 7
- 儲存按鈕 9
- 檔案系統 20
- 檢查燒錄的資料選項 27
- 檢視記錄 31, 52
- 隱藏 5

十八劃

- 藍光光碟 66

十九劃

- 關於《威力酷燒》 5

二十三劃

- 變更光碟圖示 20
- 變更面板 6
- 顯示 5